

## Como poner en REAL o DEMO un ROBOT en METATRADER 4

# Rápido y sencillo

Una vez que tenemos instalado el ROBOT en la metatrader 4 y aparece en en navegador podemos proceder a poner el ROBOT en REAL o DEMO.

Lo primero es tener registrado tu cuenta del Broker en metatrader 4. Y asegurarse que la plataforma está conectada, para verificarlo tenemos que fijarnos que en la parte inferior derecha no salgo sin conexión sino que veamos la velocidad de la conexión.



<ul> <li>Periodo:</li> <li>Spread:</li> </ul>	H1 V Actual V	Propiedades del expe Propiedades del simb Abrir gráfico Modificar Experto	→ ↓         Ava-Real 1           → ♪         74202452: 12463365           → ♪         Indicadores           → ♪         Tendencia           ⊕ ♪         Osciladores           ⊕ ♪         Volúmenes
			Examples



Ahora arrastramos el activo a la ventana central, en esta caso hemos seleccionado el EURUSD.



Una vez que estemos viendo el grafico es el momento de arrastrar el EA desde la pestaña Navegador y se abrirá el asesor de experto del ROBOT, en este caso vamos arrastar el robot que viene en la plataforma MACD sample

The Power TRADING





Se abre la ventana de Expert y tiene 3 pestañas:





#### Acerca del Programa

En este pestaña queda registrado el nombre del robot, y toda la información que quieras poner del robot (creador, fecha, definición de funcionamiento...)

Expert - MACD Samp	ble		?	×
Acerca del programa	Común Parámetros de entrada			
21 21	IACD Sample 005-2014, MetaQuotes Software Corp.			
		Aceptar Ca	ncelar Rest	ablecer

### Común

Esta pestaña es sumamente importante ya que tienes que activar la pestaña permitir trading automático y permitir importación DLL.

11	Acerca del programa Comun Parámetros de entrada	
	Generales	Seguridad
	Long & Short ~ posiciones	Permitir importación de DLL
	Permitir alertas	Permitir importación de Expertos externos
	Trading automático	
	Permitir trading automático	
	Perma adding automateo	
	Permin adding automated	



#### Parámetros de entrada

En esta pestaña salen todas las variables del ROBOT, puedes cambiarlas manualmente o cargar un set preconfigurado pulsando el botón cargar.

Cargar

También tienes la opción de guardar la configuración que tienes actualmente.

cerca del programa Comun i aramen	los de entrada	
Variable	Valor	
1 TakeProfit	50.0	
1 Lots	0.1	
1 TrailingStop	30.0	
MACDOpenLevel	3.0	
MACDCloseLevel	2.0	
3 MATrendPeriod	26	
		Cargar
		Guardar
MATrendPeriod	26	Cargar



Por último tenemos que tener activado el botón AutoTrading y verificar que la carita en el grafico esta sonriente.



Ya tienes el EA operativo.